

Parameter Beschreibung FastViewer



Das Modul fw.exe kann mit folgenden Startparametern gestartet werden:

Legen Sie dazu eine Verknüpfung auf dem Desktop zur fw.exe an und ändern diese dann Beispielsweise auf fw.exe /record

/record

Nimmt Sitzungen auf und fragt nach Beendigung oder vor Blickrichtungswechsel nach dem Dateinamen zum Speichern. Die .fww Datei kann dann durch einfaches ziehen (Drag & Drop) auf die fw.exe abgespielt werden. So können Sie jede Sitzung exakt nachvollziehen. In der aufgezeichneten Sitzung wird immer die Uhrzeit und das Datum mit angezeigt.

/record:Verzeichnis

Nimmt Sitzungen auf und speichert sofort nach Beendigung oder vor Blickrichtungswechsel in das angegebene Verzeichnis. Die Datei erhält folgenden Namen „Session Sitzungsnummer Datum Uhrzeit.fww“,
z.B.: Session 12345 2005-11-24 14.35.21.fww

Das Verzeichnis wird z.B. so angegeben /record:c:\daten\fwwsessions

Wenn Sie Leerschritte im Pfad verwenden, dann bitte das Verzeichnis unter Anführungszeichen setzen, z.B. /record:"c:\Daten FastViewer Sitzungen"

/log

Mit diesem Parameter wird im Verzeichnis wo die fw.exe gespeichert ist, eine Logdatei mit Sitzungsinformationen angelegt bzw. fortlaufend ergänzt. Die Logdatei bekommt folgenden Dateinamen:

PCNAME userlog.txt, z.B. PC1207AB userlog.txt

Der Satzaufbau ist wie folgt:

Sessionnr, PCName, Domain, Username, Beginn Datum/Zeit, Ende Datum/Zeit, Dauer in Sekunden, Infofeld (wenn gesetzt mit /info)

/log:Verzeichnis

Die obige Logdatei wird in das angegebene Verzeichnis gelegt.

Das Verzeichnis wird z.B. so angegeben /log:c:\daten\logdaten

Wenn Sie Leerschritte im Pfad verwenden, dann bitte das Verzeichnis unter Anführungszeichen setzen, z.B. /log:"c:\fastviewer log daten"

/info

Damit kommt nach dem Start des Mastermoduls eine Abfrage, bei der Sie Infos eingeben können die dann im Logfile aufscheinen, z.B.: der Kundename um die Session später zur Abrechnung identifizieren zu können.